



MONOCHROM®
FÜR DIE
FOTOGRAFIE

Anleitung zur Installation von ICC-Profilen und zum Druck mit ICC-Profilen

Installation der ICC-Profile

Installation unter Windows:

1. Entpacken Sie die heruntergeladene Zip-Datei mit Hilfe eines Entpackprogramms wie z. B. WinRAR.
 2. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf das entpackte ICC-Profil und wählen Sie die Option „Profil installieren“.
- Nach wenigen Sekunden ist die Installation abgeschlossen. Alternativ können Sie Ihr ICC-Profil auch von Hand in den entsprechenden Ordner verschieben:

Windows 2000, XP, Vista, 7 - C:/windows/system32/spool/drivers/color

Windows 95, 98 - C:/windows/system/color

Windows NT - C:/winNT/system32/color

Bitte starten Sie Ihr Grafik- oder Bildbearbeitungsprogramm neu, wenn es während der Installation geöffnet war.

Installation unter Mac OS:

1. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Zip-Datei. Das ICC-Profil wird automatisch in das selbe Verzeichnis entpackt.

2. Verschieben Sie nun das entpackte ICC-Profil in das entsprechende Verzeichnis:

Mac OS 8-9x - System Folder > Color Sync Folder

Mac OS X - HD > User > Library > ColorSync > Profiles

Bitte starten Sie Ihr Grafik- oder Bildbearbeitungsprogramm neu, wenn es während der Installation geöffnet war.

Einstellungen

Druckertreiber variieren von Drucker zu Drucker und von Macintosh zu PC. Die generellen Einstellungen sind aber die gleichen. Stellen Sie sicher, dass Sie das passende Profil für ihre Drucker-, Papier- und Tintenkombination ausgewählt haben. In unserer **Druckereinstellungen-Tabelle** (wird beim Download des ICC-Profiles mitgeliefert) sind die empfohlenen Papier- und Qualitätseinstellungen angegeben.

Drucken mit Vorschau / Generelle Einstellungen:

- 1) Drucken: Ihr Dokument

- 2) Farbhandhabung: Druckerprofil passend zu Ihrer Papier- und Tintenkombination

Bei Verwendung von Photoshop: *Farbmanagement durch Photoshop* und mit dem Druckerprofil passend zu Ihrer Papier- und Tintenkombination.

- 3,4) Renderpriorität und Tiefenkompensierung: diese Entscheidung hängt von ihrem zu druckenden Bild ab. Eventuell müssen Sie die Einstellung in der Proofansicht beurteilen oder austesten. Es ist von daher keine generelle Empfehlung möglich. Häufigste Einstellung: *Relativ Farbmtrisch* oder *Perzeptiv*.

Druckertreiber / Medien-Einstellungen:

- 5) Medium: **siehe Druckereinstellungen-Tabelle**

- 6) 9 Qualität: **siehe Druckereinstellungen-Tabelle**

- 7) Modus benutzerdefiniert: **aus**

(keine Farbkorrektur)

Hinweis: Für reproduzierbare Drucke speichern Sie bitte die Einstellungen und rufen Sie diese Einstellungen jedes Mal wieder auf beim Drucken. Veränderungen an diesen Einstellungen können den Ausdruck verändern. Es gibt weitere Faktoren, die den Ausdruck beeinflussen können. Wenn Sie Hilfe benötigen, schauen Sie bitte in ihr Drucker- oder Softwarehandbuch für weitere Farbeinstellungsmöglichkeiten. Die Bildschirmfotos können auf ihrem System abweichen. Weiterführende Informationen finden Sie in unserem Informationsblatt **Farbmanagement und Inkjet-drucker** sowie auf unserer **Webseite**. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info@monochrom.com.